

1.1 Системные требования

Конфигурация "Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства" требует наличия установленной платформы "1С:Предприятие 8.3" не ниже версии 8.3.12.

Системные требования к технологической платформе «1С:Предприятие 8» публикуются на официальном сайте разработчика платформы: <http://www.v8.1c.ru/requirements/>
С актуальными «Требованиями к аппаратуре и программному обеспечению» можете ознакомиться по ссылке: <https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:adm:TI000000013>.

1. 2. Установка конфигурации

Система «1С:Предприятие 8» представляет собой совокупность программных модулей, предназначенных для разработки и использования решений (конфигураций) по ведению учета и автоматизации хозяйственной деятельности предприятий, и конфигурации или совокупности конфигураций.

Программные модули системы «1С:Предприятие 8» универсальны и способны работать с любой конфигурацией (в рамках имеющегося Лицензионного соглашения). В связи с этим установка системы «1С:Предприятие 8» условно разделена на два этапа: установка программных модулей «1С:Предприятие 8» и установка конфигураций.

Рекомендуется сначала установить «1С:Предприятие 8», а затем требуемые конфигурации.

Одновременно с установкой «1С:Предприятие 8» также производится установка драйвера защиты от несанкционированного использования.

Программы системы «1С:Предприятие 8» поставляются на компакт-диске.

Установка системы «1С:Предприятие 8» выполняется при помощи специальной программы установки. Перед тем, как приступить к установке, следует убедиться, что компьютер не заражен вирусами, а жесткий диск не содержит ошибок и имеется достаточно свободного места для выполнения установки.

1. 3 Методика подключения подсистемы «Позаказное Производство»

«Позаказное Производство» поставляется фирмой-производителем уже включенным в последний релиз конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 8». При выходе обновлений разработчик предоставляет пользователю свой продукт с уже внесенными изменениями после выхода релизов «1С: Бухгалтерия предприятия 8».

1. 4 Методика подключения ключей защиты «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства»

Вставьте аппаратный ключ защиты подсистемы «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства» в компьютер. Установите драйвера из папки установки *Sentinel_LDK_Run-time_setup*.

2. НАСТРОЙКИ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Следует предоставить пользователям необходимые права через назначение профилей (или ролей и дополнительных прав).

2.1. Используемые роли


Роли группируются по участкам работы.

Доступ к возможностям функционала «Апрель Софт: Бухгалтерия позаказного производства» предоставляет роль – **Учет позаказного производства**

2.2. Персональные настройки

В персональных настройках возможно указать дополнительные права пользователя:

- Не контролировать свободный остаток при списание со склада
- не контролировать нормативы (по спецификации) при списания МПЗ в производство.



2.3. Ограничения доступа на уровне записей

Прикладное решение содержит механизм ограничения доступа пользователей на уровне записей. Данный механизм позволяет устанавливать дополнительные ограничения на доступ к каждому виду данных, разрешенному ролями пользователя.

В качестве критерия ограничения доступа используется связь данных с элементами или группами определенного справочника.

Примечание

Возможности всех ролей охватываются ролью **Полные права**. Эта роль разрешает любые действия с любыми данными информационной базы без каких-либо ограничений.